

# Filzwolle color

Gestreifte Filzhausschuhe mit Schleife



# Filzwolle color

Gestreifte Filzhausschuhe mit Schleife



## Qualität:

Filzwolle color (Gründl)

100 % Schurwolle

50 g / 50 m

**Größe:** verschiedene Größen in der Tabelle, hier Beispiel: Gr. 38/39

**Verbrauch:** je ca. 100 g Filzwolle uni und Filzwolle color (bis Gr. 38/39)

**Nadelstärke:** Nadelspiel 8,0 - 9,0

**Muster** (glatt rechts):

Hinr.: re M, Rückr.: li M, in Rd.: nur re M

**Farbfolge:**

Jeweils 4 R/Rd. mit Filzwolle uni und 4 R/Rd. mit Filzwolle color im Wechsel str.

**Maschenprobe:**

(glatt rechts, ungefilzt): 11 M x 16 R = 10 cm x 10 cm

(glatt rechts, gefilzt): 15 M x 27 R = 10 cm x 10 cm

**Anleitung:**

Hausschuhe:

32 M (siehe Tabelle) anschlagen und in der angegebenen Farbfolge 33 R (siehe Tabelle) glatt rechts str.. Dann die M auf das Nadelspiel verteilen: 4 x 8 M. Weiter in Rd. str., dabei in der 1. Rd. in der vorderen Mitte 2 M dazu anschlagen (= 34 M) und die Farbfolge weiterführen. Nach 27 Rd. (siehe Tabelle) die Spitze arbeiten. Dafür in jeder Rd. die letzten beiden M jeder Nadel re zus. str., wdh. bis auf jeder Nadel noch 2 M übrig sind. Diese mit dem Arbeitsfaden zusammen ziehen.

Schleife:

45 M mit Filzwolle uni anschlagen (Tip: Die M auf einer Nadel des Nadelspiels anschlagen. Damit die M nicht herunterfallen einen Korke oder Haushaltsgummi am Ende der Nadel anbringen. Oder die M auf mehrere Nadeln des Nadelspieles verteilen.) und in der folgenden R sofort wieder abk., dabei re M str.. Die entstandene Kordel in Form einer Schleife zusammenlegen und in der Mitte mit Filzwolle zusammennähen.

Fertigstellung:

Hintere Naht (= Anschlagkante) möglichst flach schließen. Die Schleife vorne in der Mitte aufnähen (siehe Bild). Für das Nähen Filzwolle verwenden.

**Filzen:**

Die Hausschuhe (alleine) bei 40°C in der Waschmaschine filzen. Wählen Sie dazu das Buntwaschprogramm (ca. 2 Std.), Umdrehungszahl beim Schleudern 800 - 1000 Umdrehungen, kein Sparprogramm oder Kurzwashprogramm. Geben Sie etwas Waschmittel ohne optische Aufheller und eingebauter Weichpflege dazu. Verwenden Sie keinen Weichspüler. Um den Filzvorgang zusätzlich zu unterstützen geben Sie noch 3 Tennisbälle in die Waschmaschine. Nach dem Filzen die gefilzten Stücke sofort in Form bringen (am besten in die noch feuchten Hausschuhe schlüpfen) und trocknen lassen.

# Filzwolle color

Gestreifte Filzhausschuhe mit Schleife



## **Abkürzungen:**

M = Masche(n) • Rd. = Runde(n) • R = Reihe(n) • Hinr. = Hinreihe(n) • Rückr. = Rückreihe(n) • re = rechts • li = links • wdh. = wiederholen • zus. str. = zusammen stricken • str. = stricken • abk. = abketten